Uppsetning á límmiðaprentara og stillingar á vöfrum

Sömu prentarar eru notaðir til að prenta út límmiða og notaðir voru í gamla Gegni. Það þarf þó að breyta uppsetningu á þeim. Í Alma er það SpineOMatic sem sníður miðana til og því þarf að setja límmiðaprentarana upp með rekilinn frá framleiðanda og setja inn rétta pappírsstærð.

Nettengdur prentari

Stærri söfn sem eru með nettengdan prentar þurfa að setja hann aftur upp hjá sér með breyttum stillingum. Það er gert með því að fara í settings printers&scanners - add printer or scanner. Ef prentarinn kemur ekki upp sem verið er að leita að er farið í "the printer that i want isn't listed". Þar er stimplað inn IP addressan fyrir prentarann. Ýtt á next. Prentarinn er svo valinn úr listanum til vinstri og réttur rekill (driver) einnig.

Stillingar á uppsettum prentara

Þegar búið er að setja prentarann upp eða hann er nú þegar aðgengilegur í Printer&scanners þarf að laga stillingarnar á prentaranum

Það er gert með því að fara í printer settings, velja réttan prentara, ýta á manage, og velja printing preferences.

Þegar verið er að laga stillingarnar fyrir prentarann skal mæla limmiðana og setja réttar mælingar í Width og height. Einnig þarf að velja hvort prenta skal í portrait eða í landscape.

| 🖶 ZDesigner ZD421-203dpi EPL Printing Preferences 🛛 🗙 | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Command Fonts Custom Cor Options Advanced Setup D | nmands Impor thering Stocks | /Export settings Printer Memory | Tools About Barcode Fonts |
| Settings | | | |
| No. Of Copies: | 1 | _ | |
| Speed: | 100 | ▼ mm/s | |
| Darkness: | 10 | • | |
| Stocks: | User defined | | - |
| Paper Format | | | |
| ⊂ cm | | oortrait | |
| (© mm | ABCD | andscape | |
| ⊖ inch | 12460% | otate 180° | |
| Size | | | |
| Width: 72.00 |) | | |
| Height: 68,00 |) | | |
| Unprintable Area | | | |
| Left 0.00 | То | p: 0,00 | |
| Right 0,00 | Bo | ttom: 0,00 | |
| 1 | | , | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ОК | Cancel | Apply | Help |

Stillingar á vöfrum

Það þarf að passa að vafrinn bæti ekki við spássíum eða reyni að breyta stærðinni á prentuninni. Sumir vafrar bæta óumbeðið upplýsingum við, t.d. stendur stundum page 1 of 3 neðst, því þarf að henda út áður en miðinn er prentaður.

Sama í hvaða vafra verið er að vinna í skal smella á ctrl+p fara í more settings. Þar er Margins stillt á none og Scale á að vera still á 100.

Í öllum vöfrum á það við að það gæti þurft að laga stillingarnar eitthvað til svo að kjalmiðinn prentist rétt á límmiðana.

